

Trampeo para el control de gualpa *(Rhynchophorus palmarum)* en palma aceitera

¿QUÉ ES LA GUALPA?

Es un escarabajo negro de entre 4 a 5 cm.

Daño de la larva:

- **Perfora** el estípite.
- **Un ataque cerca al cogollo,** puede matar la palma.

Daño del adulto

Vector del nemátodo *Bursaphelenchus cocophilus* que causa Anillo Rojo.

¿CÓMO CONTROLAR LA GUALPA?

Instalar trampas en el cultivo de palma y en su contorno, para reducir la población.

ELABORACIÓN DE LA TRAMPA

Materiales:

- Agua
- Caneca de **20 litros**
- Costal
- Melaza
- Cuchillo
- Alambre o piola
- **Feromona** de agregación
- **Caña de azucar o piña** (al menos con 3 días de fermentación)

Elaboración:

En la caneca dibujar 2 ventanas (8 cm de largo x 12 cm de ancho) en el tercio superior.

Cortar las ventanas dibujadas a excepción del lado superior, éstas servirán para evitar el ingreso de agua y escape de insectos.

Colocar un costal que cubra el tercio medio e inferior de la caneca, para que los insectos puedan agarrarse y subir.

Cebo vegetal para una trampa:

- Mezclar 1 litro de **agua** con 0,5 litro de **melaza**.
- Añadir 500 – 600 gramos de **caña de azúcar** picada (10-12 pedazos) o **cáscara de piña.**
- Introducir ésta mezcla en el **fondo de la caneca.**

Colocar feromona de agregación suspendida del centro de la tapa de la caneca; esta debe ubicarse a la altura de las ventanas laterales.

INSTALACIÓN DE TRAMPAS EN CAMPO

- Colocar a 1,50 m de altura en la palma o en el piso bajo la sombra de las paleras.
- Evitar que sea removida o destruida por animales.
- Evitar exposión directa al sol.

CANTIDAD DE TRAMPAS	
INSECTOS / MES	**CANTIDAD DE TRAMPAS**
Menos de 5	1 trampa cada 5 hectáreas
Más de 6	1 trampa cada hectárea

MONITOREO

- Verificación de trampas y cambio de cebo vegetal cada 15 días.
- Cambiar cada 3 meses la feromona de agregación.
- Registrar la información del número de gualpas capturadas.

¡Protege tu cultivo, realiza el trampeo de gualpa!

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario

Gobierno del Ecuador | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE